

Guía de instalación de SICCOM contratadas

INDICE

1.	Introducción.....	2
2.	Requisitos previos	2
3.	Primera instalación.....	2
4.	Instalación en servidor y/o monopuesto	2
5.	Instalación en pc clientes.....	8
6.	Actualización desde versión 1.04.00.....	10
7.	Errores conocidos.	11

1. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo detallar los pasos para la instalación de SICCOM Contratadas en los puesto clientes o de usuarios y/o servidor de la firma.

2. REQUISITOS PREVIOS

Los requisitos para la instalación son los siguientes:

1. Sistema operativo Windows XP o superior
2. Librerías Microsoft .NET Framework 2.0 y service pack 1
3. Runtime CrystalReports
4. Librería Microsoft Visual Jsharp 2.0
5. Si el puesto cliente accede al equipo servidor a través de firewalls, debe habilitar el tráfico TCP y UDP para el puerto 1433.
6. Requisito hardware: 1Gb RAM
7. Acceso a internet (para su actualización automática)
8. En caso de utilizar S.O. Windows 7, no instalar en "C:\Archivos de programa" o "C:\Program files".



3. PRIMERA INSTALACIÓN

Si es la primera vez que se instala la aplicación los pasos a seguir son los indicados en el apartado 4 y/o 5 de este manual.

4. INSTALACIÓN EN SERVIDOR Y/O MONOPUESTO


Para proceder a la instalación es preciso disponer de permisos de administrador local del equipo. Los pasos a seguir son:

1. Ejecutar el archivo "dotnetfx.exe" que se encuentra en la carpeta "Framework 2.0" del cd de instalación.




2. Ejecutar el fichero "setup.bat" que se encuentra en la carpeta "Instalación SQL Server Express".



Se mostrará la siguiente imagen



A medida que progresa la instalación se mostrará la siguiente pantalla:




3. Instalar la aplicación SICCOM contratadas en el servidor. Para ello ejecutaremos el archivo "setup.exe" desde la carpeta raíz ('SICCOM Contratadas 2.00.00'). Se mostrará la siguiente pantalla.



Nota: el directorio de instalación recomendado es "C:\SICCOM - Contratadas\"

Una vez pulsado siguiente nos mostrará otra pantalla donde elegiremos "Tipo de instalación: Servidor"



El siguiente paso será escoger la opción Instancia del servidor SQL como "Local"

Configuración de la Base de Datos

Please provide information for connecting to SQL Server 2005. Installer will use this information to connect to SQL Server and create database used by HAISYS. Provided login must be authorized to create databases.

Selección automática

Instancia Servidor SQL

Instancia SQL: Local Red local

Instancia SQL:

Autenticación en el servidor

Autenticación integrada de Windows

Autenticación del Servidor SQL

Usuario:

Contraseña:


Carpeta de red para almacenar los documentos

En autenticación en el servidor escogemos SQL e introducimos
Usuario: sa
Password: sametsis

Finalmente, indicamos una carpeta de red común para todos los usuarios de la aplicación en la red corporativa. Esta unidad deberá llamarse igual en todos los equipos que utilicen SICCOM. Será en esta carpeta donde la aplicación guardará los ficheros (hojas de trabajo, evidencias, documentación enviada y recibida, etc) que se vayan adjuntando en los distintos controles, es el denominado **ALMACEN** de documentación. **Es muy importante que esta carpeta se accesible por todos los pc clientes usando la misma ruta.**


En caso de que fuera necesario cambiar dicha ubicación en un momento posterior a la instalación, bastaría con ejecutar "C:\SICCOM – Contratadas\Configuracion.exe" para efectuar el cambio de ruta.

Al pulsar siguiente seguirá otro paso mostrando un proceso de creación de las BBDD según la imagen que se muestra. Esta tarea puede tardar unos minutos.



5. INSTALACIÓN EN PC CLIENTES

Iniciaremos el proceso desde el paso 3, pero en este caso escogeremos "Tipo de instalación: Cliente"



En el siguiente paso escogemos "Red Local".

Configuración de la Base de Datos

Please provide information for connecting to SQL Server 2005. Installer will use this information to connect to SQL Server and create database used by HAISYS. Provided login must be authorized to create databases.

Selección automática

Instancia Servidor SQL

Instancia SQL: Local Red local

Instancia SQL:

Autenticación en el servidor

Autenticación integrada de Windows

Autenticación del Servidor SQL

Usuario:

Contraseña:

Probar conexión


Cancelar Siguiente

En autenticación en el servidor escogemos SQL e introducimos

Usuario: sa

Password: sametsis


A continuación finalizará la instalación en el pc cliente



6. ACTUALIZACIÓN DESDE VERSIÓN 1.04.00

Si usted está utilizando la versión 1.04.00, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Desinstalar en todos los pc donde tenga instalado SICCOM Contratada 1.02.00
2. Ejecutar el fichero 'SQLPackagev1.04av2_00.exe' disponible en la zona de descargas de la web., cumplimentando el formulario siguiente.



3. Ejecutar el fichero setup.exe de la carpeta raíz ('SICCOM Contratadas 2.00.00'). Ver apartado 5 (instalación en Pc cliente)

7. ERRORES CONOCIDOS.

En casos de error permanente al actualizar la aplicación desde internet es preciso ejecutar el parche disponible en el área de descargas de la web, "Patch actualizador contratadas". Al ejecutar se debe escoger como directorio de instalación el mismo que el de la aplicación SICCOM - Contratadas que por lo general es "C:\SICCOM - Contratadas"